

Práctica 6- Configuración de VRRP en routers Cisco

1- Objetivos

En esta práctica configuraremos VRRP y veremos su funcionamiento en varios escenarios.

2- Conocimientos previos

- Funcionamiento de VRRP
- Configuración de IP en PCs Linux
- Configuración de interfaces Ethernet y serie en routers Cisco
- Gestión de conmutadores Cisco

3- Escenario con un solo grupo VRRP

Lleve a cabo el interconexión de la figura 1. Para los conmutadores puede emplear dos switches Cisco o el mismo equipo y dos VLANs.




Figura 1 – Topología física



Figura 2 – Topología capa 3

Cree dos subredes IP (A y B). Como no se va a interconectar con el resto del laboratorio puede emplear el rango de direcciones que desee. En la figura 1 se han etiquetado también los enlaces. A la interfaz de R2 en el enlace L1 la llamemos R2_{L1} y al resto de forma análoga. PCA se configurará en la subred A y PCB en la subred B. Asigne direcciones IP a las interfaces de los PCs y los routers en las correspondientes subredes. Puede probar la configuración añadiendo rutas por defecto a los PCs y probar así la comunicación entre ellos, pero tras las pruebas *borre esas rutas por defecto*.

Una interfaz podría formar parte de varios grupos VRRP pero en esta parte trabajaremos solo con un grupo. El grupo VRRP que crearemos estará en la subred A y lo formarán las interfaces R2_{L1} y R3_{L3}.

La configuración de un grupo VRRP en un router Cisco se hace dentro de la configuración de la interfaz que va a formar parte de dicho grupo. Entre en el modo de configuración de la interfaz R2_{L1}. Consulte la ayuda en línea del comando *vrrp*. La configuración básica será indicar la dirección IP y el identificador del router virtual (VRID, Virtual Router Identifier). Esto lo puede hacer mediante el comando:

```
Router(config-if)# vrrp {VRID} ip {direccionIPvirtual}
```

Como VRID puede elegir un número entre 1 y 255. La dirección IP virtual es la que se va a proteger con varias interfaces. Escoja una dirección IP libre de la subred A¹. Tras aplicar el comando podrán aparecer mensajes correspondientes a cambios de estado del proceso de VRRP para ese grupo. Dado que hemos configurado de momento solo un interfaz en el grupo debería terminar en pocos segundos ese interfaz como *Master* de este. Puede ver el estado de la configuración de VRRP con comandos como:

```
Router# show vrrp
```

```
Router# show vrrp brief
```

Repita la configuración en la interfaz R3_{L3}. El VRID y la dirección IP virtual deben ser la misma así que el comando a aplicar es el mismo. A continuación, vea con los comandos *show* anteriores el estado en cada router. ¿Quién es *master*? ¿Por qué?

Configure la dirección IP del router virtual como router por defecto de PCA. Configure la dirección IP de R2_{L2} como ruta por defecto de PCB.

Haga ping desde PCA a la dirección IP del router virtual. Capture el tráfico en el propio PCA. ¿Cuál es la dirección MAC destino de los *echo request*? ¿Y la dirección MAC origen de los *echo reply*? Inspeccione la base de datos de filtrado (tabla de direcciones MAC) del conmutador de la LAN A y localice la interfaz físico que está contestando. ¿Qué relación hay entre la dirección IP virtual y las MACs que observa? ¿Qué se observa en el tráfico de la subred B?

Verá también en PCA mensajes del protocolo VRRP. Estudie el formato de estos. ¿Qué interfaz o interfaces los envían? En el momento que ha activado la captura ya se había decidido quién era la interfaz *master* y cuál la de *backup*. Si desconfigura VRRP en los routers (vale con poner “no” delante del comando en cada interfaz del grupo) y pone la captura en PCA antes de hacer la configuración, al hacerla tal vez pueda ver una secuencia diferente de mensajes.

Se puede configurar un valor de prioridad para controlar cuál de las interfaces del grupo es la *master*². Esto se hace mediante el comando:

```
Router(config-if)# vrrp {VRID} priority {valorDePrioridad}
```

¿Qué valor de prioridad se está empleando por defecto?

La interfaz con mayor valor de prioridad se convertirá en el *master*. En caso de que aparezca una nueva interfaz con mayor prioridad que la *master*, pasará esta nueva a ser la *master* si está activada la *preemption*. Por defecto en IOS suele estarlo.

Configure la prioridad para que la *master* sea R3_{L3}. ¿Qué camino seguirá el tráfico de ida y de vuelta del ping entre PCA y PCB?

A continuación, mientras tiene funcionando el ping de PCA a PCB, desconecte físicamente el cable que va a R3_{L3}. Observe los paquetes en PCA. ¿Se recupera la conectividad? ¿Cómo, cuándo? ¿Qué interfaz es ahora la *master*? Reconecte el cable que va a R3_{L3}. ¿Qué sucede ahora?

¿Qué hubiera sucedido ante la desconexión anterior si el router por defecto en la subred B hubiera sido R3_{L4}? Haga la prueba.

¹ La dirección IP virtual podría ser la dirección IP de uno de los interfaces que van a formar el grupo, pero de momento no vamos a optar por ello.

² Por simplicidad crearemos en esta práctica solo grupos de 2 interfaces pero el protocolo no está limitado a esta cantidad.

Punto de control 1 (2%): Muestre a su profesor de prácticas el último escenario de desconexión de cable.

Revise el contenido de las bases de datos de filtrado de los conmutadores de las LANs cuando haga cambios de interfaz *master*.

Pruebe un escenario de desconexión de la interfaz de backup y compruebe que no tiene efecto sobre el tráfico en curso.

4- Escenario con dos grupos VRRP

Manteniendo la topología de la figura 1 y un grupo VRRP en la subred A, configure ahora un grupo VRRP también en la subred B, entre las interfaces R2_{L2} y R3_{L4}.

Configure R2 como *master* en ambas subredes y pruebe los efectos de la desconexión de diferentes cables a interfaces de routers mientras tiene tráfico entre los PCs. Compruebe que el comportamiento se ajusta a lo previsto.

Configure R2 como *master* en la subred A y a R3 como *master* en la subred B y repita el ejercicio.

5- Caminos diferentes

Lleve a cabo el interconexionado de la figura 2. Para los conmutadores puede emplear dos switches Cisco o el mismo equipo y dos VLANs.




Figura 2 – Topología (a) física y (b) de nivel de red

Los enlaces L5 y L6 emplean interfaces serie. Configure una velocidad mucho más baja en el enlace L6 que en el enlace L5 (así notaremos en el retardo del ping por dónde va el tráfico).

Configure R2 y R3 para que formen un grupo VRRP en la subred A. Asigne la dirección virtual del grupo como router por defecto en PCA. La interfaz *master* del grupo será la de R2.

Configure R2 y R3 para que formen un grupo VRRP en la subred B. Asigne la dirección virtual del grupo como router por defecto en PCB. La interfaz *master* del grupo será la de R3.

El router por defecto de PCC será la interfaz de R1 en la subred E.

En R1 configure una ruta por defecto cuyo siguiente salto sea la dirección de la interfaz R2_{L5}.

En R2 configure una ruta por defecto cuyo siguiente salto sea la dirección de la interfaz R1_{L5}.

En R3 configure una ruta por defecto cuyo siguiente salto sea la dirección de la interfaz R1_{L6}.

¿Qué camino sigue el tráfico entre cada par de hosts?

Desconecte la interfaz R2_{L1}. Compruebe los cambios en los caminos.

Reconecte la interfaz R2_{L1}.

Deconecte la interfaz R3_{L4}. Compruebe los cambios en los caminos.

Reconecte la interfaz R3_{L4}.

Desactive la interfaz R3_{L6}. Compruebe los cambios en los caminos.

Reactive la interfaz R3_{L6}.

Desactive la interfaz R2_{L5}. Compruebe los cambios en los caminos.

Reactive la interfaz R2_{L5}.

Punto de control 2 (2.25%): Avise al profesor de prácticas y responda a preguntas sobre el escenario, las pruebas que ha llevado a cabo y los resultados de estas.

6- Varios grupos VRRP en la misma subred

Construya un escenario similar a la figura 2 pero retire de ella la subred B. Conecte PCB en la subred A. Ahora tiene dos poblaciones de usuarios en la subred A, una de las cuales viene representada por PCA y la otra por PCB.

Cree dos grupos VRRP diferentes entre las interfaces de R2 y R3 en la subred A. La dirección IP de una de ellas la configurará como ruta por defecto de PCA y la de la otra para la ruta por defecto de PCB.

Compruebe el correcto funcionamiento de esta configuración y los caminos que usan los flujos entre las diferentes parejas de hosts.

Punto de control 3 (0.75%): Avise al profesor de prácticas y responda a preguntas sobre el escenario, las pruebas que ha llevado a cabo y los resultados de estas.

7- Evaluación

Mediante puntos de control.