

Práctica 7: 802.1Q en routers Cisco. Routing y Bridging

1- Objetivos

En esta práctica veremos el empleo de 802.1Q en interfaces de routers Cisco, y cómo mezclar conmutación en capa 2 y 3 en routers Cisco y PCs con GNU/Linux.

2- Conocimientos previos

- Configuración IP básica de PCs con Linux y de routers Cisco
- VLANs y 802.1Q
- Configuración básica y de VLANs en conmutadores Cisco
- Configuración de puentes en Linux

3- 802.1Q en router Cisco

Sobre la interfaz física Ethernet de un router Cisco se pueden configurar interfaces “virtuales”, en concreto nos interesan en esta práctica las “subinterfaces”. Indica la documentación de Cisco:

“A subinterface is a mechanism that allows a single physical interface to support multiple logical interfaces or networks. That is, several logical interfaces or networks can be associated with a single hardware interface.”

Queremos que una interfaz del router pueda enviar tramas ethernet con encapsulado 802.1Q y etiquetas de diferentes VLAN. Si el puerto del conmutador al que está conectada está en “trunk” y acepta tramas de todas esas VLANs entonces podremos conseguir que efectivamente el router tenga una interfaz lógica en cada VLAN.

En el laboratorio conecte una interfaz ethernet del router2 a un puerto del switch1. En PacketTracer puede emplear un 2901 para hacer de router. Active esa interfaz (no shutdown) en el router y configure el puerto del switch para que esté en trunk. Cree un par de VLANs en el switch (por ejemplo, la VLAN 2 y la 3).

Vamos a crear una subinterfaz en el router para cada VLAN. La subinterfaz representará a la interfaz del router en esa LAN. Las subinterfaces se indentifican por un número. Para recordar mejor qué subinterfaz corresponde a cada VLAN las identificaremos con el número de la VLAN (aunque no es obligatorio). Para entrar en el modo de configuración de la subinterfaz 2 deberá usar (según cuál sea la interfaz que esté empleando):

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/0.2
```

Ahora, en el modo de configuración de esa subinterfaz indique que desea emplear encapsulado 802.1Q y la VLAN 2 (comando encapsulation).

Asigne dirección IP a esta subinterfaz en una LAN, por ejemplo en la LAN 192.168.1.0/24 (que llamaremos LAN A).

Repita los pasos con la subinterfaz 3, asignándola a la VLAN 3 y con dirección IP en la LAN B (que debe ser independiente de la LAN A)

Puede ver ahora ambos interfaces por ejemplo con:

```
Router# show ip interface brief
```

Y vea también las entradas en la tabla de rutas.

Para probar la configuración colocaremos un PC en cada una de esas VLANs.

Conecte la interfaz 0 del PC A al switch1 y configure ese puerto del switch en modo acceso y en la VLAN 2. Configure la IP de la interfaz del PC dentro de la LAN A. Configure la ruta por defecto de este PC con siguiente salto la IP del router en la LAN A.

Conecte la interfaz 0 del PC B al switch1 y configure ese puerto del switch en modo acceso y en la VLAN 3. Configure la IP de la interfaz del PC dentro de la LAN B. Configure la ruta por defecto de este PC con siguiente salto la IP del router en la LAN B.

Pruebe a hacer ping y traceroute entre ambos PCs y verifique el correcto funcionamiento de la comunicación y que efectivamente los paquetes están siendo enrutados por router.

Punto de control 1 (1%): Muestre esta última configuración a su profesor de prácticas

5- Router Cisco como puente

Cisco IOS permite que un router actúe también como un puente entre varias interfaces. Es decir, se puede hacer que varias interfaces del router actúen como interfaces enrutadas con normalidad mientras que otras se unan para formar un puente. Sería equivalente a lo que se representa en la figura 5. En esta figura tenemos un router con 8 interfaces. Entre 3 de ellas está enrutando IP. Otras 3 están siendo puenteadas y las dos restantes forman un puente diferente. Ni las tramas ethernet ni los paquetes IP pueden pasar de un dominio a otro. Es decir, un paquete IP en uno de los dominios de broadcast no será reenviado por el otro dominio ni salir por uno de las interfaces enrutadas.




Figura 5 - Router Cisco actuando simultáneamente como puente

Lo que vamos a hacer en este apartado es simplemente configurar las 2 interfaces ethernet de un router (por ejemplo, router2) como un puente. Tradicionalmente, Cisco IOS permite que haya unos interfaces enrutados y otras puenteadas mediante lo que llama CRB (*Concurrent Routing and Bridging*) o mediante IRB (*Integrated Routing and Bridging*). En los routers ISR4221 del laboratorio se está empleando Cisco IOS XE. Esta versión permite implementar lo descrito mediante las funcionalidades asociadas a EVCs (Ethernet Virtual Connections).

Conecte un PC a cada interfaz Ethernet del router2. Asigne direcciones IP de la misma subred a esas interfaces de los PCs. Verifique que las interfaces del router están activadas, pero no configure direcciones en ellas. Compruebe que no hay comunicación entre los PCs (por ejemplo, no puede hacer ping de uno a otro, el ARP que envía uno no lo recibe el otro, etc).

Vamos a configurar las dos interfaces Ethernet de router2 en el mismo dominio de broadcast o lo que Cisco llama un “*Bridge Domain*”. De esa forma el router estará actuando como un puente (no cambiaremos nada en los PCs). Para ello debe entrar en la configuración de cada interfaz del router y crear una interfaz lógica creando lo que se llama un “Ethernet Flow Point (EFP) service instance”. Esta interfaz lógica nos permitirá crear la asociación entre la interfaz física y el *bridge domain*. Al crear esta *service instance* debe asignarle un número que debe ser único *dentro de esa interfaz*; esto es así porque se pueden crear múltiples *service instances* en la misma interfaz y este número sirve para diferenciarlas (no necesitan ser diferentes de las creadas en otra interfaz).

Una vez dentro de la configuración de la *service instance* debemos indicarle qué tráfico del interfaz

queremos que se asigne a la misma. En este caso asignaremos todo el tráfico que venga sin encapsulado 802.1Q (el tráfico *untagged*). Finalmente, crearemos la asociación entre la *service instance* y un bridge domain.

Todo esto se ve en los siguientes comandos:

```
interface GigabitEthernet0/0/0
  service instance 1 ethernet
  encapsulation untagged
  bridge-domain 1
```

Repita estos comandos para la segundo interfaz Ethernet. Es importante que el valor numérico indicado en el comando *bridge-domain* sea el mismo, dado que es lo que hará que ambas interfaces asocien las tramas sin encapsulado 802.1Q al mismo puente. El valor numérico de identificador de la *service instance* podría ser diferente.

Compruebe que ahora sí hay comunicación entre los PCs, siendo puenteadas las tramas que envían.

6- Router Cisco como puente con interfaz virtual enrutado

IOS permite enrutar paquetes IP entre interfaces puenteadas e interfaces enrutadas. Para ello crea una interfaz lógica asignada al *bridge domain*. Esta interfaz se llama una BDI (*Bridge Domain Interface*) Esa interfaz lógica actúa como una interfaz capa 3 del router, conectada a dicho puente como se representa en la figura 6. El icono de conmutador y de router representan esas funcionalidades de capa 2 y capa 3 que está llevando a cabo de forma simultanea el router. Externamente, para los equipos conectados no hay forma de reconocer que el router no es en realidad dos equipos.




Figura 6.- Router Cisco con 3 interfaces enrutadas, de los cuales una es una BDI

Puede crear la interfaz lógica mediante:

```
Router(config)# interface bdi 1
```

Dentro del modo configuración de esta interfaz virtual podremos asignarle dirección IP teniendo en cuenta que como se representa en la figura 6, esa es la interfaz del router en esa LAN.

Vamos a probar una configuración de este estilo creando la topología de capa 3 que se ve en la figura 7.




Figura 7 – Topología de red IP objetivo

Como se puede ver, en la figura 7 los equipos router2, PCB y PCC se encuentran en la misma subred

IP. Por ello deben tener una interfaz en el mismo dominio de broadcast. Podríamos crear ese dominio empleando un conmutador Ethernet al cual se conectarán los tres equipos, pero lo vamos a hacer con la funcionalidad descrita en esta práctica. La topología física a crear es la que se muestra en la figura 8.




Figura 8 – Topología física

Con este conexionado físico PCB y PCC estarían conectados a diferentes interfaces enrutadas de router2, por lo que no estarían en el mismo dominio de broadcast y no podrían comunicarse con una configuración con direcciones IP en la misma subred (un ARP que enviara uno no llegaría al otro). Debemos convencer a router2 de que puentee esas dos interfaces creando un *bridge domain*. El resultado será algo parecido a lo que se muestra en la figura 9, donde hemos representado de nuevo el *bridge domain* con el icono de un conmutador. Los iconos de conmutador y de router son funciones que lleva a cabo el mismo equipo router2 y que hemos separado para entenderlas mejor. La interfaz BDI1 es la interfaz enrutada que tiene el equipo en el dominio de broadcast al que se asigna el tráfico sin tag de los dos interfaces Ethernet del mismo.




Figura 9 – Topología incluyendo elementos virtuales

Averigüe la dirección MAC que está empleando el router en esa BDI.

Configure las tablas de rutas de PCs y routers para tener conectividad IP entre todos los equipos. Compruebe que la comunicación entre PCB y PCC es puenteadada mientras que con PCA es enrutada, siguiendo los saltos que se ven en la topología.

Punto de control 2 (1.5%): Muestre esta última configuración a su profesor de prácticas
